



# Paramétrage eMails **THUNDERBIRD**



## Ce qu'il faut savoir

Pour le serveur de réception, il y a 2 choix possibles :

- POP, il relève les messages de notre serveur et sont stockés sur le logiciel, il est important de penser à faire des sauvegardes
- IMAP, il laisse tout sur le serveur, effet miroir. Il s'agit de la configuration idéale quand on a une multiplication de supports (tablette, smartphone, ordinateur..)

Si vous ne savez pas quel serveur de réception choisir, voici une vidéo pouvant vous aider à faire votre choix :

<https://www.youtube.com/watch?v=Sc0bBQa-ING&list=PLn8jnHwf0vaWS1N14rNOdtis-P0AYb7wYg>

Que ce soit pour le serveur entrant (réception) ou bien pour le serveur sortant (envoi), il est important de toujours finir par «viaduc.fr».

Exemple:


pop.viaduc.fr

imap.viaduc.fr


smtp.viaduc.fr

Configurer votre adresse mail personnalisée sur Mozilla Thunderbird est extrêmement simple : le logiciel s'en occupera pour vous !

Commencez par vous rendre sur le [Menu d'options](#), dans l'interface de [Paramétrage des comptes](#), comme indiqué dans l'image ci-dessous :



Une fois dans le menu de Paramètres des comptes, le bouton [Gestion des comptes](#) vous donnera la possibilité [d'ajouter un compte de messagerie](#).



Il vous suffira d'entrer votre nom (à votre choix), adresse email à configurer et son mot de passe dans la fenêtre de création de compte qui s'ouvrira, puis de cliquer sur [Continuer](#).

Création d'un compte courrier

Vos nom et prénom : Test Viaduc Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : test@viaduc.fr

Mot de passe : ●●●●●●●●

Retenir le mot de passe

Obtenir un nouveau compte      Continuer      Annuler

Mozilla Thunderbird se chargera pour vous de trouver les serveurs les plus adaptés.

Comme précédemment expliqué, vous avez le choix entre le serveur de réception **POP** et le serveur de réception **IMAP**. Nous vous conseillons de sélectionner le **protocole IMAP**, puis cliquez sur [Configuration manuelle](#) afin d'effectuer les derniers réglages.

Création d'un compte courrier

Vos nom et prénom : Test Viaduc Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : test@viaduc.fr

Mot de passe : ●●●●●●●●

Retenir le mot de passe

Configuration trouvée en essayant des noms de serveurs courants

IMAP (dossiers distants)     POP3 (conserve les courriels sur votre ordinateur)

Serveur entrant : IMAP, imap.viaduc.fr, STARTTLS

Serveur sortant : SMTP, smtp.viaduc.fr, STARTTLS

Identifiant : [masked]

Obtenir un nouveau compte    Configuration manuelle    Terminé    Annuler

Si vous avez choisi **IMAP**.

Ce qu'il est important de changer :

- Pour le serveur entrant, le nom doit être **imap.viaduc.fr**

Le Port doit être **143**

Le SSL : **Aucune**

Et l'authentification : **Mot de passe normal**

- Pour le serveur sortant, le nom doit être **smtp.viaduc.fr**

Le Port doit être **587**

Le SSL : **Aucune**

Et l'authentification : **Mot de passe normal**

- Pour identifiant

Le serveur entrant : il est important de remettre **votre adresse mail**

Le serveur sortant : il est important de remettre **votre adresse mail**

Si vous avez choisi **POP**.

Ce qu'il est important de changer :

- Pour le serveur entrant, le nom doit être **pop.viaduc.fr**

Le Port doit être **110**

Le SSL : **Aucune**

Et l'authentification : **Mot de passe normal**

- Pour le serveur sortant, le nom doit être **smtp.viaduc.fr**

Le Port doit être **587**

Le SSL : **Aucune**

Et l'authentification : **Mot de passe normal**

- Pour identifiant

Le serveur entrant : il est important de remettre **votre adresse mail**

Le serveur sortant : il est important de remettre **votre adresse mail**

Vérifiez que les paramètres configurés sont bien les mêmes que dans l'image ci-dessous, et modifiez-les au besoin.

Création d'un compte courrier

Votre nom complet :  Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique :

Mot de passe :   Retenir le mot de passe

**AVANT**

	Nom d'hôte du serveur	Port	SSL	Authentification
Serveur entrant : IMAP	.viaduc.fr	Automatique	Autodétection	Autodétection
Serveur sortant : SMTP	.viaduc.fr	Automatique	Autodétection	Autodétection

Identifiant : Serveur entrant :  Serveur sortant :

Création d'un compte courrier

Votre nom complet :  Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique :

Mot de passe :   Retenir le mot de passe


**APRÈS**

	Nom d'hôte du serveur	Port	SSL	Authentification
Serveur entrant : IMAP	imap.viaduc.fr	143	Aucune	Mot de passe normal
Serveur sortant : SMTP	smtp.viaduc.fr	587	Aucune	Mot de passe normal

Identifiant : Serveur entrant :  Serveur sortant :

Dans l'identifiant du serveur entrant, remettre l'adresse email complète puis cliquer sur «Re-tester» et «Terminé».

Une fenêtre avec un message de prévention peut apparaître. Cochez «Je comprends les risques» et cliquez sur «Terminé».



Note: Il se peut qu'une fenêtre «Ajout d'une exception de sécurité» s'affiche. Vérifiez que la case «Conserver cette exception de façon permanente» soit cochée, puis cliquez sur «Confirmer l'exception de sécurité».